

Konfiguracja usługi eduroam w systemach Windows 2000/XP/VISTA/7

Uwaga! Przed konfiguracją.

Autentykacja do eduroam oparta jest o EAP/TKIP/PAP/TTLS. Nie wszystkie systemy obsługują te protokoły. Jeżeli system nie obsługuje TTLS należy zainstalować dodatkowe oprogramowanie. Dla systemu Windows 2000/XP/Vista zalecane jest użycie SecureW2([pobierz](#)). Aby sprawdzić czy system obsługuje TTLS należy wykonać poniższą instrukcję do Krok 2 punkt 2. Jeśli w zakładce nie pojawi się TTLS należy zainstalować [SecureW2](#) i rozpocząć konfigurację od nowa.

Poniższa instrukcja wzorowana jest na SecureW2.

Krok 1 Ustawienia połączenia bezprzewodowego


Aby skonfigurować połączenie z siecią eduroam należy wejść w ustawienia połączenia bezprzewodowego, możemy to zrobić na 2 sposoby:

Sposób 1


Klikamy prawym przyciskiem myszy w prawym dolnym rogu ekranu na ikonę połączenia bezprzewodowego




po wyświetleniu menu wybieramy opcję "Wyświetl dostępne sieci bezprzewodowe"




Sposób 2 Klikamy w Panel sterowania, i otwieramy "Połączenia sieciowe"



Najlepszą opcją dla większości użytkowników jest połączenie sieci bezprzewodowej.





Krok 2 Konfiguracja połączenia sieciowego bezprzewodowego – w następnym oknie, który jesteśmy

Połączenie sieci bezprzewodowej

Zadania sieciowe

-  Odśwież listę sieci
-  Skonfiguruj sieć bezprzewodową w domu lub w małej firmie

Zadania pokrewne

-  Dowiedz się więcej o sieci bezprzewodowej
-  Zmień kolejność sieci preferowanych
-  Zmień ustawienia zaawansowane

Wybierz sieć bezprzewodową

Kliknij element na poniższej liście, aby połączyć się z siecią bezprzewodową zasięgu lub uzyskać więcej informacji.

**eduroam**

Sieć bezprzewodowa z zabezpieczeniami (WPA)

**SATBIT**

Sieć bezprzewodowa niezabezpieczona

**www.limesa.eu NowySwiat**

Sieć bezprzewodowa niezabezpieczona

**GLOBIT-NET15**

Sieć bezprzewodowa niezabezpieczona


**graba_AP**

Sieć bezprzewodowa z zabezpieczeniami (WPA)


**GLOBIT**

Sieć bezprzewodowa niezabezpieczona


W otwartym oknie wybieramy zakładkę "Sieci bezprzewodowe"




Wybór opcji "Sieci bezprzewodowe" w oknie "Właściwości: Połączenie sieci bezprzewodowej" w systemie Windows XP



W zamykającym oknie możemy przystąpić do konfiguracji połączenia z eduroam.



Zakładamy, że mamy do czynienia z siecią typu WPA2-PSK. Skonfigurujmy ją. Gdy informacje o komputerze są dostępne w sieci, możemy je wykorzystać do konfiguracji.



Następnie w oknie konfiguracji SecureW2 w zakładce Właściwości i klikamy na przycisk Właściwości. Aby skonfigurować naszemu profilu logowania, wybieramy dodaj i wpisujemy "eduro





Zatwierdź "Tak" przyciskiem OK. W nowo-ukazanym oknie ustawiamy:



Zakładka Certyfikaty - opcje "Weryfikuj certyfikat serwera"



Zakładka Uwierzytelnianie. Metoda uwierzytelniania ustawiona jest na: **PAP**.



Załącznik 6: Konfiguracja profilu (Tabela 1) – konfiguracja systemu uwierzytelniania eduroam

SecureW2 Profile: eduroam



Połączenie Certyfikaty Uwierzytelnienie **Konto użytkownika**

Pytaj o hasło ☐

Identyfikator:

Hasło:

Domena:

Używaj tego konta do zalogowania się na komputer ☐

Zaawansowane OK Anuluj

Miguel Sztybel
Michał Szymek Zwierzyk